

サービスから探す 障害・メンテナンス情報 推奨動作環境 お問い合わせ

FC2ヘルプ内をキーワードで検索

FC2ドメイン

検索

よく検索されるキーワード FC2ポイント パスワード 有料会員

Q&A

FC2ヘルプ > FC2ドメイン > マニュアル > iPhone へ設定する

FC2ドメイン

登録に関して

ログインに関して

料金に関して

更新に関して

ドメインの解約（トランスファーロック解除）に関して

登録解除に関して

移管に関して

属性型JPドメインに関して（法人向け）

都道府県型JPドメインに関して

アダルト用ドメイン.xxxに関して

かんたん変換サービスに関して

Q&A一覧を見る >>

マニュアル

パソコン版 スマートフォン版

サービス全般について

管理画面の利用方法

移管関連

かんたん変換サービス関連

.xxxドメインについて

マニュアル一覧を見る >>

FC2ドメイン マニュアル


iPhone へ設定する

メールソフトの設定方法（iPhone）

1. ホーム画面にある「メール」のアイコンをタップします。



2. 【ようこそメールへ】の画面で「その他」をタップします。



3. 【新規アカウント】の画面で、メールアドレスの情報を設定し「次へ」をタップします。

【名前】：氏名またはニックネーム

【メール】：かんたん変換サービスで作成したメールアドレス

【パスワード】：かんたん変換サービスで作成したメールアドレスのパスワード

【説明】：任意の説明文



4. 「POP」をタップして、メールサーバー情報を下記のとおりを設定し「保存」をタップします。

【受信メールサーバ】

ホスト名	mail. (お客様のドメイン名) .jp
ユーザ名	かんたん変換サービスで作成したメールアドレス
パスワード	かんたん変換サービスで作成したメールアドレスのパスワード

【送信メールサーバ】

ホスト名	mail. (お客様のドメイン名) .jp
ユーザ名	かんたん変換サービスで作成したメールアドレス
パスワード	かんたん変換サービスで作成したメールアドレスのパスワード



5. これでiPhone上でメールの送受信が可能となります。

上記のとおりを設定しても送受信ができない場合は

ホーム画面の【設定】→【メール/連絡先/カレンダー】→アカウント名をタップし

下記の設定をご確認ください。

送信できない場合：

1. 【送信メールサーバ】の「SMTP mail.（お客様のドメイン名）.jp」をタップします。



2. 【プライマリサーバ】の「mail.（お客様のドメイン名）.jp」をタップします。



3. 「サーバー」が有効になっているか、送信メールサーバーが下記のとおりになっているかを確認します。

ホスト名	mail. (お客様のドメイン名) .jp
ユーザ名	かんたん変換サービスで作成したメールアドレス
パスワード	かんたん変換サービスで作成したメールアドレスのパスワード
SSLを使用	無効
認証	パスワード
サーバポート	587

●●●● mail.■■■■■■.jp 15:56 53%

キャンセル mail.■■■■■■.jp 完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 mail.■■■■■■.jp

ユーザ名 ■■■■■@■■■■■■.jp

パスワード ●●●●●●●●●●

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

受信できない場合：

1. 「詳細」をタップします。



2. 受信設定が下記のとおりになっているかを確認します。

SSLを使用	無効
認証	パスワード
サーバから削除	(任意でお選びください)
サーバポート	110



[マニュアル一覧を見る >](#)

このヘルプは役に立ちましたか？

はい

いいえ

お問い合わせ

ヘルプをご覧になっても問題が解決されない場合は、サポートへお問い合わせください。

[FC2ドメインに関するお問い合わせはこちら](#)

ヘルプ

[ヘルプ](#) [インフォメーション](#) [リクエスト](#) [利用規約](#) [障害情報](#)

[FC2トップ](#) [お問い合わせ](#) [会社概要](#) [プライバシーポリシー](#) [著作権ガイドライン](#) [広告掲載](#)

Copyright(c)1999 FC2, Inc. All Rights Reserved.

[@fc2infoさんをフォロー](#)

